

## COME STORDIRE GLI OVINI

Lo stordimento è fondamentale per far perdere coscienza agli ovini prima di abatterli. Successivamente si può procedere con la macellazione indolore. I seguenti suggerimenti illustrano le migliori procedure utilizzate nei piccoli macelli e sono d'aiuto per ottenere uno stordimento efficace degli ovini.

Solo gli operatori in possesso di un certificato di idoneità sono autorizzati a procedere allo stordimento degli ovini.

### INFORMAZIONI SUGLI OVINI

- ◆ **Gli ovini, se separati, possono entrare in uno stato d'ansia**, ciò può farli comportare in modo imprevedibile (es. correre, saltare, travolgere gli operatori)
- ◆ Tendono a spostarsi da aree con poca illuminazione a zone più luminose
- ◆ **SI:** mantenerli in gruppo
- ◆ **NO:** luci estremamente luminose o abbaglianti, riflessi, ombre, ostacoli, rumore, movimenti improvvisi
- ◆ Ogni ovino può reagire in modo diverso

### STORDIMENTO DI UN OVINO CON PINZE MANUALI



## PRIMA DELLO STORDIMENTO


### PREPARARE L'OVINO E L'ATTREZZATURA

- ◆ Controllare che la lana dell'ovino sia asciutta
- ◆ Assicurarsi che gli spilli dell'elettrodo siano bagnati
- ◆ Controllare che le pinze che verranno utilizzate non siano corrose e siano della misura giusta
- ◆ Indossare guanti e stivali di gomma


### COLLOCARE LE PINZE MANUALI CON GLI ELETTRODI

- ◆ Tra la **parte esterna degli occhi degli ovini e la base delle orecchie**
- ◆ **Alternativa:** utilizzare un applicatore di corrente a testa e corpo collocandolo tra le orecchie dell'ovino con gli elettrodi posti sulla sommità della testa.

### STORDIMENTO DI UN OVINO CON APPLICATORE DI CORRENTE A TESTA E CORPO



### STORDIMENTO DI UN OVINO PROVVISTO DI CORNA CON APPLICATORE DI CORRENTE A TESTA E CORPO



# DURANTE LO STORDIMENTO

# DOPO LO STORDIMENTO

## PARAMETRI RACCOMANDATI PER LO STORDIMENTO ELETTRICO "SOLO-TESTA"

Tensione minima (volt – V)	Corrente minima (ampere – A)	Frequenza (hertz – Hz)	Durata minima (secondi)
>150	1,0-1,3	50	>2

## CONTROLLARE LO STATO DI COSCIENZA

Assicurarsi che l'animale sia privo di sensi prima di abbatterlo.

*non cerchi di alzarsi/di sollevare la testa*


*non apra e chiuda gli occhi (sia spontaneamente che al toccarli)*

*non reagisca se pizzicato o punzecchiato al naso/orecchio*

*non respiri regolarmente*

*non emetta alcun rumore*

*le zampe siano rigide/tese con successivi spasmi/calci*



## SE L'OVINO È ANCORA COSCIENTE

- Non procedere con il dissanguamento
- **Stordirlo nuovamente con un metodo alternativo** (es. pistola a proiettile captivo penetrante)
  - Individuare quale procedura sia stata realizzata in modo sbagliato
  - Correggere eventuali problemi prima di procedere nuovamente con lo stordimento

## ABBATTERE RAPIDAMENTE L'OVINO

- Procedere con il dissanguamento dell'ovino **entro 8 secondi dallo stordimento**

## CONFERMARE IL DECESSO

Controllare che:

- Non ci sia alcun movimento spontaneo
- Il corpo sia rilassato/totalmente collassato
- Non reagisca se pizzicato o punzecchiato al naso/orecchio
- Non faccia alcun rumore/respiro ansimante
- Non respiri regolarmente
- Le pupille siano dilatate
- Il sanguinamento si sia arrestato
- Non ci sia battito cardiaco/polso



Ufficio delle pubblicazioni

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

© Unione europea, 2018

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

Printed in Belgium.

Per maggiori informazioni consultare il sito  
<http://europa.eu/!KX74dw> (disponibile solo in inglese)